WindowsLiveメール2012設定マニュアル 📨

インターネットに接続して、電子メールアドレス、メールパスワードの変更を行うために必要な設定をご説明いたします。



3 【電子メール】をクリックします。

🔁 📑 😪 🔡 🗢 クイック分類 - Windows Live メール	
■ ホーム フォルダー 表示 アカウント	0
電子メール コース プロパティ 新規作成	
カイッカ分類	4 10B
大間封のメール	
知り合いからの未開封のメ…	2930 1 2 3 4 5
未開封のフィード	6 7 8 9 1011 12
	13141516171819
达信下レ1	2021 2223 2425 26
	272829303112
	5 7 5 0 7 6 9
	今日
	次の 1 か月間は予定が ありません
	今日 (10/08) の
	予定をここから入力できます
	((6))
	オンライン作業中 🔮

 ④【自分の電子メールアカウントを追加する】画面が表示されます。 下記を参照し各項目を入力し、【次へ】ボタンをクリックします。

 Windows Live ID をお持ちの場合はここでも Windows Live にサインイン 電子メール アドレス: toumei@atbb.ne.jp 新しく Windows Live メール アドレスを作 成する方はこちら パスワード: パスワード: パスワード: パスワード: パスワード: パスワード: チョンパスワードを保存する(B) 表示名: toumei チョンでサーバー設定を構成する(C) 	ナインインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。
5 ☑ 手動でサーバー設定を構成する(<u>C</u>)	

※記入例です。

① 電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力
② パスワード	メールパスワードを入力
③ パスワードを保存する	チェックを入れる
④ 表示名	お客様のお名前を入力 (相手に表示されるお名前になります)
⑤ 手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れる

※メールアドレス・メールパスワードはお手元のメールアドレスご利用案内書をご確認下さい。

5 サーバ設定を構成の画面が表示されます。 下記を参照し各項目を入力します。【次へ】をクリックします。。

🔁 Windows Live 🤉	メール	
サーバー説 ^{電子メール サーバー}	と定を構成 -の設定がわからない場合は、ISP または	ネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報 サーバーの種類: (POP) サーバーのアドレス: 1) popr.atbb.ne.jp ロセキュリティで保護 次を使用して認証で クリア テキスト ログオン ユーザー名 2) toumei	R ポート: 0 渡された接続 (SSL) が必要(R) する: ・	送信サーバー情報 サーバーのアドレス: ポート: mailr.atbb.ne.jp 3 587 4 □ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>) ✓ 認証が必要(<u>A</u>) 5
		キャンセル 戻る 次へ
※ ②は記入例です。		
① 受信サーバ- ① サーバーの7	ー情報 ?ドレス	popr.atbb.ne.jp
② ログオンユー	-ザー名	メールアドレスご利用案内書の メールアカウントを入力
③ 送信サーバ- ③ サーバーの7	ー情報 ?ドレス	mailr.atbb.ne.jp
④ 送信サーバ- ポート番号	一情報	587に変更します
 ③ 認証が必要 		チェックを入れる

※メールアカウントはお手元のメールアドレスご利用案内書をご確認下さい。

※メールアドレスを変更されている場合でも、②はメールアドレスご利用案内書のメールアカウントを ご入力ください。

※①~⑤以外は変更しない項目になります。

6 【完了】をクリックして頂き設定は完了です。



🕗 補足 メールアドレスを変更された場合

ホーム画面が表示されるので【アカウント】 ボタンをクリックします。



2 アカウント画面が表示されるので【プロパティ】をクリックします。

📴 🔒 🎧 🔡 🗢 受信トレー	イ - Windows Live メール	
ホーム フォルダー	表示 アカウント	۷
電子メール ニュース ガループ 新規作成		
クイック分類	メッセージ P	◀ 10月 ▶
未開封のメール		日月火水木金土
知り合いからの未開封のメー	このビューにはアイテ	2930 1 2 3 4 5
未開封のフィード	ムがありません。	6 7 8 9 1011 12
Atbb.ne (toumei)		13141516171819
受信トレイ		2728 2930 31 1 2
下書き		3456789
送信済みアイテム		
迷惑メール		会日
ごみ箱		次の1か月間は予定が
送信トレイ		ありません
ער-א 🔁		
かしンダー		
1 アドレス帳		今日 (10/08) の 予定をここから入力
3 71−ド		できます
📑 ニュースグループ		
メッセージ: 0 通、未開封: 0 通		エラー <u>ん</u> オンライン作業中 🍚

3 プロパティ画面が表示されるので【全般】 タブ内の"電子メールアドレス"を変更して頂き、【OK】 を クリックします。

撌 Atbb.ne (toumei) プロパティ		
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定		
メール アカウント		
これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください(例:仕事、 Windows Live Hotmail)。		
Atbbne (toumei)		
ユーザー情報		
名前(N): toumei		
会社(0):		
電子メール アドレス(<u>M</u>): toumei@atbb.ne.jp		
返信アドレス(Y):		
▼ メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(1)		
OK キャンセル 適用(A)		

※電子メールアドレス以外の項目 (アカウント名など)の変更は必要ありません。

| 補足 メールパスワードを変更された場合

●【サーバー】タブ内の"パスワード"を消してから、新しいパスワードを入力後、【OK】をクリックします。

🖆 Atbb.ne (toumei) プロパティ		
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定		
サーバー情報		
受信メール サーバーの種類(<u>M</u>) POP3		
受信メール (POP3)(<u>I</u>): popr.atbb.ne.jp		
送信メール (SMTP)(<u>U</u>): mailr.atbb.ne.jp		
受信メール サーバー		
ユーザー名(<u>A</u>): toumei		
パスワード(<u>D</u>):		
☑ パスワードを保存する(<u>W</u>)		
◎ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)		
◎ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)		
◎ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)		
送信メール サーバー		
☑ このサーバーは認証が必要(⊻) 設定(E)		
OK キャンセル 適用(A)		

※パスワード以外の項目の変更は必要ありません。